

Le porte-ouvrage



tissu pour l'extérieur : environ 140 sur 50 cm ; tissu pour l'intérieur : environ 100 sur 40 cm ; tissu de doublure (quelconque) : 120 sur 40 cm ; ouatine : 120 sur 40 cm


Couper :
60 x 40 cm dans le tissu extérieur
60 x 40 cm dans le tissu intérieur
Deux fois 60 x 40 cm dans le tissu de doublure
Deux fois 60 x 40 cm dans la ouatine

Le côté extérieur :

Mettre la ouatine en sandwich entre le tissu extérieur et la doublure, et les coudre à grands points pour les maintenir ensemble :



Repérer le milieu du morceau ; tracer un trait à 2cm de chaque côté ; coudre le long des deux traits ;



Préparer les bandes de fermeture : Couper deux bandes de 20 x 6 cm ; plier en deux dans la longueur ; coudre sur la longueur ; retourner :



Rentrer chaque bout sur 2 cm ; couper deux morceaux de velcro, coudre une des faces sur les bandes :



Epingler les bandes de chaque côté du « sandwich » de tissu, à environ 7 cm du haut ; coudre mais pas tout à fait jusqu'au bord :



Plier en deux pour repérer de l'autre côté l'endroit où coudre l'autre partie de velcro, tout en laissant quelques cm de jeu :



La partie extérieure est prête..



Le côté intérieur :

Préparer un sandwich de la même façon avec le tissu intérieur, la ouatine et la doublure ; tracer et coudre aussi les deux traits au milieu :



Préparer les poches : Couper dans le tissu de l'extérieur (ou un autre) un morceau de 40 x 36 cm ; plier en deux envers contre envers (40 x 18 cm) ; poser sur le côté gauche du « sandwich » ; épingler :



Couper un autre morceau de 30 x 30 cm ; plier en deux endroit contre endroit ;
coudre sur un côté ; retourner ; poser sur le côté inférieur droit du
« sandwich » ; épingler ; coudre la partie gauche sur le fond (trait rouge) :



Préparer une pochette (tuto : <http://www.aufildutalent-tutos.ch/article-25225546.html>) ;
l'épingler sur le côté supérieur droit et la coudre sur trois côtés (sauf haut) :



Préparer les anses : Couper deux bandes de 40 x 6 cm ; plier en deux endroit contre endroit ;
coudre sur la longueur ; retourner :



Montage du porte-ouvrage

Poser les anses sur le « sandwich » extérieur (vers l'intérieur)




Placer les deux « sandwichs » endroit contre endroit et épingler (attention à rentrer les bandes de fermeture à l'intérieur):



Coudre tout autour en laissant une ouverture assez grande pour retourner (on laisse l'ouverture au-dessus de la pochette):



Avant de retourner alléger les bords surtout dans les coins pour éviter d'avoir trop d'épaisseur à l'intérieur :



Retourner, repasser si nécessaire, fermer l'ouverture à points discrets :



Décorer éventuellement avec dentelle, ruban, broderie, boutons ...

