

Tutoriel Short taille basse poches italiennes, parementure de fente à même : faction

www.sensoussi.com

NB : couturière autodidacte, « c » une méthode intuitive non théorique



.....2

5- Surjeter

Les bords de coupe latéraux des demi dos et devant, ainsi que les bords de coupe internes de jambe
L'arrondi de la parementure de fente

6- Coutures latérales et internes

Coutures latérales

Placer avant sur avant les dos et devants, placer à l'épingle les côtés.

Piquer laissant 3 à 4 cm non piqués en partant de la ceinture

Repasser à plat et ouvrir la couture en fer



Coutures internes de jambe

Placer chaque partie avant sur avant, placer à l'épingle cette couture

Piquer, repasser, écarte

7- Couture Milieu et fermeture à glissière



Pose de la parementure de fente

Conseil noter la jambe gauche avant et ar

Placer la parementure de fente avant sur avant sur le devant gauche selon la ligne de position

Piquer jusqu'au repère de fente en assurant (aller retour) de part et d'autre

Recouper les surplus de couture de la parementure jusqu'à 1,(à 2 cm au dessus du repère de fente

Retourner le bas de la parementure vers le haut (cf photo) et le fixer à l'épingle.



Couture milieu

Piquer à grands points (surfiler) la couture milieu, en commençant par le devant sous le repère de fente.

Placer les jambes l'une dans l'autre avant sur avant, placer à l'épingle de telle manière que les coutures de jambe internes se rencontrent.

Piquer la couture milieu devant du repère de fente jusqu'à la couture interne, aller retour de part et d'autre.



Retirer la jambe intérieure, le short est sur l'envers

8- Pose de la fermeture à glissière

Repasser à plat, puis retourner la parementure de fermeture à glissière du devant gauche sur l'intérieur.
Repasser, surpiquer au ras le bord de fente gauche (sur l'avant)

Replier le bord de coupe de la fente de fermeture à glissière du devant droit de telle manière que la fermeture à glissière ne se voit pas. Couper le bord de coupe à 5 mm avant la ligne de piqûre, au bas de la fente repasser.



Bâtir à larges points la poche au bord de fente du côté droit du devant.
Epingler la fermeture à glissière ouverte sous le bord de fente droit.



Surpiquer avec le pied presseur adapté.
Enlever le bâti.



.....