

Robe sixties à volants sans manche


NB : couturière autodidacte, « c » une méthode



Le patron est issu du livre *Retrospective's stylish* (n°8), les pinces poitrine sont abaissées, la jupe est devenue trapèze et fortement élargie pour être froncée à la taille, le col est enlevé, creusé à l'avant et j'ai ajouté des parementures, tracées selon les parties hautes du patron, la fermeture à glissière est placée sur le côté.

NB : les valeurs de couture ne sont pas comprises : 1 cm pour les bords de coupe, 3,5 cm pour les ourlets.

1- La coupe :





les bandes destinées aux volants font 8 cm de large, calculer la longueur selon vos besoin. Ici, j'ai prévu une bande tous les 6 cm.

2- Surfiler les volants sur les deux longueurs.



3- Piquer les pinces poitrines et les pinces dos (procéder en deux étapes en commençant par le centre de la pince dos). Repasser les pinces à plat, puis vers le bas pour les pinces poitrine et vers le centre pour les pinces dos





4- Surjeter les côtés des hauts, ainsi que les parementures côtés et bas



5- Placer avt/avt la parementure, piquer le col et l'emmanchure



6- Faire des encoches sur les arrondies, réduire les surplus de couture aux emmanchures




7- Repasser les coutures, retourner le devant, le glisser dans l' arrière entre le dos et la parementure dos




8- Piquer les épaules avt/avt



Puis tirer un peu sur l'épaule pour piquer les bords de col et d'emmanchure non terminés



Repasser sur l'envers, puis sur l'avant, écrasant bien la parementure à l'intérieur (icic j'ai glissé un biais satin gris autour du col)



9- Poser les volants, selon le tracé sur l'avant de la jupe





10- Bas de la robe : piquer deux fils de fronce à la ceinture de la jupe
Marquer les milieux et quart des hauts de la robe et de la jupe à l'épingles, puis tirer sur le fil le plus, répartir les fronces uniformément.



Piquer



Surjeter les bords de coupe, repasser à plat puis vers le haut



11- Couture des côtés

11-1 Côté gauche, marquer le bas de la fermeture à glissière, piquer avt/avt à grands points (surfiler) jusqu'à cette marque, puis à points normaux, écarter les surplus au fer



11-2 Coté droit, piquer la parementure retourner puis le côté de la robe, repasser en écartant les surplus de couture, retourner la parmenture



12- Poser la fermeture à glissière, retournant la partie supérieure de celle-ci, dans le surplus de couture



13- Finitions

13-1 Fixer le surplus de couture avec la fermeture à glissière par un point à la main, découdre le surfilage.



13-2 de l'autre côté, sur l'avant, piquer dans la couture côté pour fixer la parementure



et voili !

