

BESACE marie-bobine's

Ce qu'il me faut :

1 zip 18 cm


1 bouton

50 cm de tissu pour l'extérieur


50 cm de tissu pour doubler le sac

Couper :

- 2 x (38x32 cm) dans le tissu extérieur et dégarnir les coins inférieurs de 5x5 pour le corps du sac




- idem dans la doublure
- (33x25 cm) 1 fois dans le tissu extérieur et dans la doublure pour faire le rabat. Arrondir les angles inférieurs en se servant d'un bol par exemple



- 2 x (135 x 7cm) dans chaque tissu pour la bandoulière
- (15x4 cm) pour la bride




- (24x4 cm) et (24 x18 cm) dans la doublure pour la poche intérieure pour 1 zip de 18 cm



Préparatifs :


- monter la fermeture éclair entre les deux parties de la poche et fixer sur l'endroit d'une partie de la doublure



- assembler les deux parties de la doublure endroit contre endroit (côtés et fond) puis pincer les « coins

dégarnis » et les piquer afin de donner le volume au fond du sac. (ici les coins dégarnis font 5x5, si l'on en enlève plus, la base du sac sera plus large). Replier le haut d'1,5cm (envers contre envers) et marquer le pli au fer


- faire de même avec le tissu extérieur.
- Piquer les deux parties de la bandoulière endroit contre endroit. Aplatir au fer à repasser ; replier envers contre envers et faire un rentré de 1 cm sur chaque longueur ; marquer au fer et surpiquer. Surpiquer également l'autre longueur.
- Pour la bride : plier en deux dans le sens de la longueur et marquer le pli au fer ; rentrer sur chaque longueur 1 cm vers l'intérieur et piquer. Replier en deux pour former la bride, piquer l'extrémité.



- Si vous voulez faire un appliqué sur le rabat ou rajouter dentelles ou galons qui seront pris dans les coutures, c'est le moment !
- Assembler l'extérieur et la doublure du rabat endroit contre endroit en insérant la bride (centrée) à l'intérieur entre les deux endroits (longueur de la bride en fonction de la taille de votre bouton). Piquer puis cranter les arrondis. Retourner sur l'endroit. Vérifiez la longueur de votre bride et son positionnement, repasser et surpiquer.

Assemblage des différentes pièces :

- Glisser la doublure dans le sac, envers contre envers. Maintenir avec des épingles. Intercaler le rabat en le centrant sur l'arrière du sac
- puis de chaque côté du rabat, glisser les extrémités de la bandoulière.
- Il n'y a plus qu'à piquer ! si vous avez peur, faufilez à la main et surpiquez ensuite.
- Il ne reste plus qu'à coudre le bouton en bonne et due place !



Les dimensions de cette besace permettent d'y transporter des pochettes format A4, à modifier selon vos besoins...

